

- Iga infusioonikotti tuleb visuaalselt kontrollida enne sulatamist ja infusiooni. Kui mõni infusioonikott ei ole terve, järgige kohalikke juhiseid inimpäritolu jäätmematerjali käitlemise kohta ning võtke kohe ühendust ettevõttega Bluebird Bio.

Sulatamine

- Kui infusioonikotte on mitu, sulatage ja manustage ravim igast infusioonikotist täielikult, enne kui alustate järgmise infusioonikoti sulatamist.
- Ärge võtke ravimist proovi, ärge muutke ega kiiritage seda ega külmutage seda uuesti.
- Sulatage Skysona vesi- või kuivvannis temperatuuril 37 °C. Iga infusioonikoti sulatamisele kulub ligikaudu 2 kuni 4 minutit. Ärge sulatage ravimpreparaati liiga kaue. Ärge jätke ravimpreparaati valveta ning veenduge, et infusioonipordid ei ole veevannis vee all.
- Pärast sulatamist segage ravimpreparaati õrnalt, masseerides infusioonikotti, kuni kogu asutus muutub ühtlaseks.

Manustamine

- Eemaldage infusioonikoti steriilselt pordilt kate.
- Ühendage ravimi infusioonikott ja infundeerige manustava asutuse raviteerapia ravimite standardprotseduuride kohaselt. Ärge kasutage süsteemisest steriilset või infusioonipumpa.
- Skysona infusioon tuleb teha niipea kui võimalik ja seda ei tohi säilitada pärast sulatamist rohkem kui 4 tundi toatemperatuuril (20 °C...25 °C).
- Manustage ravim igast Skysona infusioonikotist intravenoosse infusiooni teel vähem kui 60 minuti jooksul.
- Loputage infusioonikotti ja kateetritesse allesjäänud Skysonat vähemalt 50 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) lahusega, et tagada nii paljude rakkude ülekannet patsiendile kui võimalik.

Ravimpreparaadi hävitamisel tuleb rakendada ettevõtte sabinõusid

Kasutamata ravimpreparaati ja kõiki Skysonaga kokku puutunud materjale (tahked ja vedelad jäätmed) tuleb käsitseda ja hävitada potentsiaalselt infektsioossete jäätmetena vastavalt kohalikele nõuetele inimpäritolu materjali käitlemise kohta.

Juhuslik kokkupuude

Juhusliku kokkupuute korral tuleb järgida kohalikke nõudeid inimpäritolu materjali käitlemise kohta, mis võib hõlmata saastunud naha pesemist ja saastunud riide eemaldamist. Skysonaga potentsiaalselt kokku puutunud tööriistad ja materjalid tuleb puhastada sobiva desinfektandiga.