

Décongélation

- Si plus d'une poche de perfusion sont fournies, décongeler et administrer chaque poche de perfusion intégralement avant de procéder à la décongélation de la poche de perfusion suivante.
- Ne pas prélever, altérer, irradier ni recongeler le médicament.

Décongeler Skysona

- À 37 °C au bain-marie ou dans un bain sec. La décongélation de chaque poche de perfusion dure environ 2 à 4 minutes.
- Ne pas décongeler trop longtemps le médicament. Ne pas laisser le médicament sans surveillance et ne pas immerger les ports de perfusion dans un bain-marie.
- Une fois décongelé, mélanger le médicament délicatement en massant la poche de perfusion jusqu'à ce que l'ensemble de son contenu soit homogène.

Administration

- Dégager le port stérile de la poche pour perfusion en retirant la languette de protection qui recouvre le port.
- Accéder à la poche pour perfusion du médicament et perfuser, conformément aux procédures standard du centre de traitement pour l'administration des produits de thérapie cellulaire. Ne pas utiliser de filtre sanguin intégré ni de pompe à perfusion.
- Perfuser Skysona dès que possible et conserver pas plus de 4 heures à température ambiante (20 °C – 25 °C) après la décongélation.
- Administrer chaque poche de Skysona par perfusion intraveineuse sur une durée de moins de 60 minutes.
- Rincer tout le Skysona restant dans la poche pour perfusion et dans les tubulures associées avec au moins 50 ml de solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) afin de perfuser le plus de cellules possibles au patient.

Précautions à prendre pour l'élimination du médicament

Tout médicament non utilisé et tout matériel ayant été en contact avec Skysona (déchets solides et liquides) doit être manipulé et éliminé comme des déchets potentiellement infectieux conformément aux recommandations locales de manipulation du matériel d'origine humaine.

Exposition accidentelle

En cas d'exposition accidentelle, il convient de suivre les recommandations locales de manipulation des matériels d'origine humaine, notamment le lavage de la peau contaminée et le retrait des vêtements contaminés. Les surfaces de travail et les matériels qui ont potentiellement été en contact avec Skysona doivent être décontaminés avec un désinfectant approprié.

Ce médicament n'est plus autorisé